


バッテリーチェッカー SK-8535 バージョンアップ説明書 (Ver3.XX)

1. 現在のバージョンを確認 (Ver3.XXであることを確認)

①現在のバージョンは、車両接続時の起動画面またはPC接続した際の画面で確認できます。

●車両接続の場合



●PC接続の場合



↑ 現在のバージョンが3.XX ↑
(Ver2.XXの場合は、バージョンアップ情報 (Ver2.XX) へアクセスしてください)

2. 弊社ホームページで最新のバージョンを確認

①http://www.kaise.com/j_car_sk8535_verup3.htmにPCからアクセスします。下記のバージョンアップ情報ページが表示されますので、バージョンが更新されているか確認してください。

HOME > 自動車用テスター > SK-8535 バッテリーチェッカー > SK-8535 バージョンアップ情報 (Ver3.XX)

> SK-8535 バージョンアップ情報 (Ver3.XX ユーザー様対象)

※Ver2.XX ユーザー様は、バージョンアップ情報 (Ver2.XX) へアクセスしてください。

プログラムファイルをダウンロードすることで、無料でバージョンアップ可能です

下記バージョンアップ説明書をよくお読みのうえ、手順を順守してバージョンアップを行ってください。(対応OS : Windows XP / vista / 7 / 8 / 10)

バージョンアップ説明書 (Ver 3.XX)

更新日	バージョンアップの内容	ソフトウェア
2017年3月24日	<ul style="list-style-type: none"> ■ハイブリッド専用補機バッテリー形式 : LN0/LN1/LN2を追加 ■アイトリンクストップバッテリー形式13種類のCCA規格値データ改訂 ■CCA規格値印字設定の追加 設定方法 : メニュー画面からCCA規格値印字設定を選択→"する" を選択で、テストレポートプリント時にCCA規格値が印字されます。 ※初期選択"しない"	Ver 3.02 ダウンロード

↑
最新のバージョン

3. アップデートフォルダのダウンロード

①バージョンが更新されている場合、下記のようにダウンロードボタンをクリックします。



ダウンロードボタン

Ver2.XXおよび他製品型式のバージョンアップデータをダウンロードしないように注意してください。バージョンアップが正常に行われません。


②下記の画面が表示されますので保存をクリックし、PCのデスクトップ上に "SK8535_UPDATE_VER3XX.zip" フォルダを保存してください。



※左記の画面が表示されず、下部に通知バーが表示される場合があります。その場合も同様に保存をクリックしてください。


4. バージョンアップの実行

- ① 付属のUSBケーブルで、本体とPCを接続します。接続が完了すると、リムーバブルディスク (kaise SK-8535 USB Device)として認識されます。




※本製品がPCに認識されない場合は、他のUSBポートや市販のUSBハブを使用することで認識される場合があります。
※認識に時間がかかる場合があります。

- ② 前項でダウンロードした "SK8535_UPDATE_VER3XX.zip" フォルダを右クリックして、すべて展開 (または解凍) を選択してください。




- ③ 右記の画面が表示されますので展開をクリックしてください。
デスクトップ上に解凍されたSK8535_UPDATE_VER3XXフォルダが現れます。



- ④ 解凍されたフォルダ内のSK8535_UPDATE_VER3XXフォルダを開き、中に入っている**8535_UPフォルダ**と**SK8535.HBNファイル**をバッテリーチェッカーのリムーバブルディスクにコピーしてください。

※リムーバブルディスクに空き容量がない場合は、データファイルを削除して容量を空けてください。

デスクトップ




解凍したフォルダ内部の
8535_UPフォルダと
SK8535.HBNファイル

バッテリーチェッカーの
リムーバブルディスクにコピー

- ⑤ PC側からUSBの取り外しを指示して、USBケーブルを抜いてください。

- ⑥ 再度PCとのUSB接続を行うと、自動的にアップデートが始まります。

※アップデート中はUSBケーブルを抜かないでください。



- ⑦アップデートが終了するとアップデート終了の画面が表示され、本体が再起動し、PCにリムーバブルディスクとして認識されます。

システムファイル
アップデート作業終了

アップデートは正常に
終了しました。

- ⑧バージョンアップを行うと、USB接続画面のSoftVerの数字が変わります。数字が変更されていることを確認してください。

USB接続中…

Serial Number
: 00001
Soft Ver : 3.02

バージョンアップした際に変わります→

- ⑨PC側からUSBの取り外しを指示して、USBケーブルを抜いてください。



注意

- USBケーブルを抜く際は、PC側からUSBの取り外しを指示してから抜いてください。故障の原因となります。

アップデート終了